

フレッツ接続ツール設定方法 (Mac OS 9)

1. 会員登録確認書を確認する

設定を行うには、PPPID(接続ユーザ名)や、パスワードが記載された『会員登録確認書』が必要になりますので、お手元にご用意下さい。

会員登録確認書

発行日: 2009-05-22

発行先: マリモインターネット事務局

〒024-8566
秋田県雄勝郡大曲町3-1-1 (雄勝駅前)
〒024-8511-111 FAX: 0196-51-0100
E-mail: info@staff.marimo.jp

お客様登録情報

お客様名	まリモ 太郎
ご契約日	2000年4月1日
お支払い方法	口座振替(毎月27日振替 休日の場合翌営業日)
契約形態	フレッツADSL接続コース

【ご契約中のサービス内容】
「基本契約」が「オプション」のサービスに追加料金なしでご利用頂けるサービスです。「オプション」契約とは「基本」は、各請求書料金の別々に追加料金がかかります。

■接続ID情報

PPPID(接続ユーザ名)	パスワード	接続方法	契約
hbbma5555@hbb.jp	*****	フレッツADSL	基本契約
hbbma5555@hbb.jp	*****	ダイヤルアップ接続	基本契約

■メールアドレス情報

メールアドレス	パスワード	メールアドレス	適用
marimo.taro	*****	marimo.taro@marimo.jp	基本契約
hanako.marimo	*****	hanako.marimo@marimo.jp	オプション契約

■FTP情報

ログイン名	パスワード
marimo.taro	*****

■サーバー情報

FTPサーバー名	www.marimo.or.jp
FTPサーバー名(CG用)	※独自CGIソフトお申込み時に別途ご通知致します
メール受信サーバー名	pop.marimo.or.jp
メール送信サーバー名	smtp.marimo.or.jp (ポート番号: 587)

接続情報を入力する際には、こちらに掲載している情報を使用しますので、ご参照下さい。

4. 他のアプリケーションを終了する

手順3で[インストール]をクリックすると、他のアプリケーションを自動的に終了させ、インストール後には再起動が必要である旨のメッセージが表示されますので、編集集中のファイルなどを保存した後に[続ける]をクリックします。

5. 接続情報を登録する

インストールが終わると[ユーザ名]と[パスワード]入力の画面が表示されますので入力します。ここでは例として[hbbma5555@hbb.jp]と入力していますが、**実際に入力するIDは、手順1でご案内している「hbbma(5桁の数字)@hbb.jp」とそのパスワードとなりますので、ご注意ください。**

1) 例として [hbbma5555@hbb.jp] と入力しています

2) 大文字小文字の間違いが無いよう入力します

3) [OK]をクリック

ユーザー名: hbbma5555@hbb.jp

パスワード: *****

OK

2. [フレッツ接続ツール]をインストールする

[フレッツ接続ツール]の CD-ROM をセットします。自動的に以下のウィンドウが表示されますので、[フレッツ接続ツール]をダブルクリックします。

[フレッツ接続ツール]をクリック

契約約款.pdf GuideMac.pdf フレッツ接続ツール

[ユーザ名]と[パスワード]を入力したら[OK]をクリックし、次に表示される再起動のメッセージ画面で[再起動]をクリックします。

6. [フレッツ接続ツール]を起動する

再起動が済むと、デスクトップに[フレッツ接続ツール エイリアス]アイコンが作成されていますのでダブルクリックします。

デスクトップ上のアイコンをダブルクリック

フレッツ接続ツール エイリアス

3. インストール方法を選択して実行する

[フレッツ接続ツール]のロゴ画像が表示されますので[続ける]をクリックし、利用許諾に同意して進めます。ここでは最も簡単な[簡易インストール]を行います。他のインストール方法については、CD-ROM 内の[GuideMac.pdf]などでご確認下さい。以下の画面が表示されますので[インストール]をクリックします。

1) [簡易インストール]を選択

2) [インストール]をクリック

インストール場所: Macintosh HD

インストール

7. 接続情報を確認して接続する

インストール時に登録した[ユーザ名]が表示されている事を確認してから[接続]をクリックします。

1) [ユーザ名]を確認

2) [接続]をクリック
* 接続が確立された場合は、ここが[切断]と表示されますので、切断したいときもここをクリックします。

ユーザー名: hbbma5555@hbb.jp

パスワード:

サービス

接続