1. 会員登録確認書を確認する

設定を行うには、PPPID(接続ユーザ名)や、パスワードが記 載された『会員登録確認書』が必要になりますので、お手元 にご用意下さい。

マリモ・	イング	· · ·	<i>_</i> .							
							発行日:	2010-05-	-22	
					発行者・マリ	モインタ	ーネット事	発局		
					₹004_0606	0122	-1- 21 · 44	17149		
楽この「会員登録確認 再発行が必要な場合は ます(保安上、電話・F	書」は、大切 、事務局まて AX・E-mailに	に保管してくけ ご連絡ください よる回答はいけ	ださい。紛失に い。郵便でお3 たしません)	こより 送りし	創路市星が TEL:0154-53 E-mail:info@	甫大通り 3-1115 staff.mai	I-7-1 (樹 FAX:015 ˈimo.or.jp	k)SEMS内 4-51-2993	1	
		お	客様登	録情	報					
お客様名		まりも	太郎					様		
ご契約日		2000 年	4月1日	B						
お支払い方法	ŧ	口座振着	替(毎月27	日振替	休日の場	合翌望	営業日)			
契約形態		フレッツ	ADSL接続	ミコース						
ご契約中のサー 基本契約」「付属基 るものは、月額基本	-ビス内容 総約」とある ※料金のほう	学】 ものは、追加 かに追加料会	1料金なしで 金がかかりま	ご利用TB ます。	むけるサービン	スです。	「オプショ	レ契約」	とあ	
■接続ID情報										
PPPID(接続ユー	サ'名)	パス	ワード		接続方法	£		摘要		
PPPID(接続ユー hbbma##### @hbb.j	ザ名) p ※	パス ******	.ワード ※※※	フレ	接続方法	£	基本多	摘要		
PPPID(接続ユー hbbma#####@hbbj kum####@id.marim	サ [*] 名) p ※ o.or.jp ※	パス ******* ******	.ワード **** ***	フレ ダイ	接続方記 ッツADSL ヤルアップ接続	去	基本多	摘要 2約 2約		
PPPID(接続ユ- hbbma##### @hbbj kum #### @id.marim ■ドメインネームサ 通常は、「自動客 要がある場合の・ (フ ⁻ =/211) 210.11	サ名) p ※ o.or.jp ※ ナーバ名 出て、11 み次のアド 86 195 3	パス ******** ***************************	ワード **** **** で設定 して下さし ング(1) 21	接網	接続方法 ッツADSL ヤルアップ接続 売情幹		基本募		る際	K
PPPID(接続ユー hbbma##### @hbb.j kum####@id.marim ■ドメインネームサ 通常は、「自動書 要がある場合の (7 [*] ライマリ) 210.10	サ名) p ※ o.orjp ※ トーパ名 目当て/自 日 み次のアド 66.195.3	パス ******* ****************************	ワード **** *** で設定 して下さし ンダリ) 21	接組は、	接続方法 パッツADSL たいアップ接続 売情 軒 こちら	*	入り	摘要 2約 22約 コ す して	る際いる	ڊ (1
PPPID(接続ユー hbbma##### @hbbj kum####@d.marim ■ドメインネームサ 通常は、「自動割 要がある場合の (プライマリ) 210.10	サ [*] 名) p so.or.jp * ・ ・ ・ ・ ・ ・ 、 名 国 て ン 自 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	パス ******* ****************************	ワード **** **** で設定 て下さし ンダリ) 21	接は報	接続方法 パッツADSL ヤルアップ接続 売情 幹 こちら ・使用	ましま	入すすの	摘要 28約 コす して で、	る 際 いる ご参	()
PPPID(接続ユー hbbma##### @hbbj kum #### @idmarim ■ドメインネームす 通常は、「自動書 愛がある場合の (プライマリ) 210.11 ■メールボックス メールID	サ名) p o.orjp ドーパ名 当てノ自動 み次のアド 66.195.3 情報	パス ************************************	- 7-ド **** **** で設定 こて下さし ンダ ⁽ J)) 21	接は、報を	接続方法 パッツADSL ヤルアップ接続 売情執 こちら : 使用	ま 夏を に りま	入り引載の	摘要 28約 コ す して で、	る 際 いる ご参	ミ () () ()
PPPID(後載ユー hbbma##### @hbbj kum#### @idmarim ■ドメインネーム† 通常は、「自動家 要がある場合の (フ [*] ライマリ) 210.11 ■メールボックス メールID marimo taro hanako, marimo	サ名) p ※ o.or.jp ※ トーバ名 当てノ自じ み次のアド 56.195.3 情報 ※※※※ ※※※※	パス ************************************	·7ード **** で設定 - て下きは ンダリン 21	没 後 は 報 下	^{接機方法} ***7>77接続 た情報 こちら : 使用 い。	ま こうしま	入力引載すの	摘要 245 コすご して で、ご	る 際 い る 参	()
PPPID(後続ユー hbbma##### @hbbj kum #### @idmarim ■ドメインネームウ 運営なる場合 変がある場合 メールポックス メールルの marimo_taro hanako_marimo = FTP情報 ※ ログイン名	サ名) p a.orjp ドーバ名 リ当てノ自動 み次のアド 566.195.3 情報 ※※※※※ ※※※※※ ※※※※※ (ホームヘ [*] ージ間	パス ********* **************************	7-ド **** で設定 でででき ンタ「リ)21 m ha		接続方法 マッツAOSL ヤルアッフ 接続 た情報 こちら に使用 い。 *-ムページでご	* を す しま	入力載すの	満要 2約 コす して で、	る 際 る 参	< ()
PPPID(接続ユー hbbma##### @hbbj #kum #### @idmarim ■ドメインネームセ 遠常は、「自動和 要がある場合の。 (プライマリ) 210.11 ■メールボックス メールに marimo_taro hanako_marimo ■FTP情報 ** marimo_taro	サ名) p p c.or.jp ドーバ名 当てノ自 子み次のアド 56.195.3 情報 **********************************	パス ************************************	7 — ド ※※※ ※※※ で設定 て下きた ンダリ) 21 m hs		接続方3 (***797)接続 たまう た情報 こちら 使用 い。 *-4x /***	* ひ に しま	入り載すの	調要 289 コ す こ して で、こ	る 際 い る 参	()
PPPID(接続ユー hbbma #### @hbbij kkm #### @id marim になったったった。 温光は、これのためで、 なった。 メールに、 オールに、 オールに、 オールに、 からない、 キールに、 なった。 とのためで、 なった。 とのためで、 は、 なった。 とのためで、 は、 なった。 とのためで、 なった。 とのためで、 なった。 とのためで、 なった。 とのためで、 なった。 とのためで、 なった。 とのためで、 なった。 とのためで、 なった。 とのためで、 なった。 とのためで、 なった。 とのためで、 なった。 とのためで、 なった。 とのためで、 なった。 とのためで、 なった。 とのためで、 なった。 とのためで、 なった。 とのためで、 なった。 なった。 なった。 なった。 なった。 なった。 なった。 なった。	サ名) p c.orip ドーバ名 ドーバ名 ドーバ名 ドーバ名 ドーバ名 ドーバ名 「 特報 ※※※※※ ※※※※※ ※※※※※ ****************	バス ************************************	-7-ド **** **** **** **** **** **** ****		^{接続方3} (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	* 最に しま (確認下	入力載すの	摘要 2約 2約 して で、ご	る際る	()
PPPID(接続ユー hbbma驾程##0)(bbbm #常####0)(marking #ドメインネームち 通常は、「自動割 要がある場合の (プライマII) 210.11 ■メールパマクス メールに marimo_taro hanako_marimo EFTP情報 # ログイン名 marimo_taro	サ名) p x c.orip * * * * * * * * * * * * *	バスス ***********************************	-7-ド **** **** で設え て下さ ングリン21 「 「 下 アサ 「		_{複続方3} ッツAOSL やAF772接続 た情報 こちら 使用 い。 *-AA-ジでご イン名	ま る を 打 ま	入力すの	摘要 28約 29約 コ す ご し て 、 ご	る	< 1
PPPID(接続ユー hbbma#####6hb kum####10mbin kum####10mbin ドメインネームセ 通常は、「自動書 愛がある場合の (プライン名) 200.11 ミノールボックス メールルフ marimo_taro hanako_marimo EFTP情報 ** ログイン名 marimo_taro 目サーハ(情報 FTPサーハ)名(CG	サ名) p × % p × % c.orjp % たーバ名 当て/自 当て/自 当て/自 第4 本※※※※ ※※※※※ **・、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	バス ************************************	-7-ド ***** **** で設定で下さ こで下さ ング"リ)21 mm htt FTPヴ imo.or.jp		接続力Si yyADSL tyA797接続 売情報 こちら 使用 い。 *-4×->'マこで 'ハ名	ま る を お ま ^{確認下}	**** 入 力 載 す の	摘要 (約) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	る	E (1)
PPPID(接続ユー hbbma #### @ hbb jj #ドメインネームも 通常は、「自動需 要がある場合の (プライリ) 210.10 #ノールバクス メールD marimo, taro hanako, marimo hanako, marimo armo, taro #FTPサーハ ² 名 FTPサーハ ² 名 FTPサーハ ² 名(CG メール受信サーハ ² 名(CG メール受信サーハ ² 名(CG	サ名) p ※ ※ 3 c.orjp ※ たーパ名 当て、自 当て、自 当て、自 第 たのアド 56.195.3 情報 ※※※※※ ******************************	バス ************************************	17 - ド **** で設計 てでおし ンダリ) 21 m ト レいては、マリ ド ト ア ド		接続力Si パッツADSL ヤルアップ接続 た情報 こちら 使用 い。 **-4ヘージャマご #*		**** 入 力 載 す の	摘要 (28) (29) (20) (2)) (る	()

2. コントロールパネルを開く

スタート画面にて「Windows キー」+「X キー」を同時押しし、 左下に表示される一覧から[コントロールパネル]をクリックし ます。



3. ネットワークと共有センターを開く

[コントロールパネル]の画面が表示されますので、[表示方法]を[カテゴリ]にして[ネットワークの状態とタスクの表示]という項目をクリックします。



4. 接続のセットアップを開始する

[ネットワークと共有センター]の画面が表示されますので、 [新しい接続またはネットワークのセットアップ]をクリックしま



5. 接続オプションの選択をする

[接続またはネットワークのセットアップ]の画面が表示されま すので、[インターネットに接続します]を選択し、[次へ]をクリ ックします。



6. 接続の種類を選択する

[インターネットへの接続]という画面が表示されますので、 [ブロードバンド(PPPoE)(R)]をダブルクリックします。



7. 接続情報を入力する

フレッツ接続用の[ユーザー名][パスワード][接続名]を入 カし、[接続]ボタンをクリックします。



[ユーザー名]	フレッツ用接続 ID を入力します。 フレッツ用接続 ID は、 hbbma (5 桁の数 字) @hbb.jp という形式です。 例:hbbma55555@hbb.jp
[パスワード]	フレッツ用接続 ID のパスワードを 入力します。
[このパスワードを 記憶する]	チェックします。 ※チェックすると、接続の度にパスワ ードを入力する手間が省けます。
[接続名]	接続の名前を入力します。 (任意の名前) ここでは例として「マリモブロードバンド 接続」と入力しています。

8. 接続テストをする

「インターネット接続をテストしています...」と表示されます ので、そのままお待ちください。

テストが完了しましたら、「[接続名(お客様が付けた任意の 名前)]に接続中...」と表示されますので、再びお待ちくだ さい。

	ネットワークと共有センター						
€ ∋ - ↑ 😫 « ネ	ットワークとインターネット > ネットワークと共有センター > C コントロール パネルの検	索 .					
コントロール パネル ホーム	基本ネットワーク情報の表示と接続のセットアップ アウティブなネットワークの表示						
メタノターの設定の変更 共有の詳細設定の変更	● ● インターネットへの接続	×					
	マリモブロードバンド接続 に接続中						
	ių ——— 🎱						
	WAN ミニポート (PPPOE) 経由で提続中						
関連項目							
Windows ファイアウォーノ							
インターネット オプション		de constantes de la consta					

9. 接続を確認する

正常に接続が完了すると、画面に[インターネットへの接続 を使用する準備ができました]と表示されますので、[閉じる] ボタンをクリックします。





<< 接続方法 >>

1. チャームを表示し、設定をクリックする

画面右下、または右上にカーソルを持っていき、[チャーム]を 表示させ、[設定]をクリックします。

また、チャームは[Windows キー]+[C キー]でも表示させること ができます。



2. ネットワークをクリックする

[設定]を表示し、[ネットワーク]をクリックします

設定 スタート Main 9116 \sim e [ネットワーク]を :-) 🗹 クリック \mathbf{P} 〇 調整不可 \bigcirc ወ

3. 設定した接続名をクリックする

設定で入力した任意の接続名を選択し、[接続]をクリックします。



4. 接続の完了

[接続名(お客様が付けた任意の名前)に接続中]と表示され、 接続が開始されます。



以上で、接続は完了です。

<< 切断方法 >>

1. 切断した接続を選択する

画面右下、または右上にカーソルを持っていき、[チャーム]を 表示させ、[設定]をクリックします。

また、チャームは[Windows キー]+[C キー]でも表示させること ができます。



2. ネットワークをクリックする

[設定]を表示し、[ネットワーク]をクリックします。



3. 設定した接続名をクリックする

接続済みになっている、設定で入力した任意の接続名を選択 し、[切断]をクリックします。



4. 切断の完了

切断されると、接続済みの文字が消え、[切断]が[接続]に変わります。



以上で、切断は完了です。